INSTALACIÓN DE KISMET

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

INSTALACIÓN DE KISMET

Para la instalar kismet en Linux solo es escribir los siguientes comandos en la terminal:

- Sudo apt-get update
- Sudo apt-get Install kismet

Como el IDS Kismet fue instalado en una Raspberry Pi 3, es importarte saber que la tarjeta de red de este dispositivo no se deja cambiar a modo monitor, por lo tanto fue necesario implementarle la siguiente antena USB:



Configuración de la antena: Para cambiar la tarjeta a modo monitor se escriben los siguientes comandos en la consola:

- sudo ifconfig wlan0 down
- sudo iwconfig wlan0 mode monitor
- sudo ifconfig wlan0 up

*La interface es a la que está conectada la antena, para mirar escriba el comando: ifconfig

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

INSTALACIÓN DE KISMET

Configuración de kismet:

Vamos al archivo de configuración de kismet kismet.conf que generalmente se encuentra en la ruta /etc/kismet/kimet.conf y la abrimos con el siguiente comando:

- nano kismet.conf

Añadimos al final del archivo "ncsource = wlan0" sin las "", para que kismet reconozca por de interface se va hacer el escaneo.

Corriendo Kismet:

Para correr kismet ese escribe el comendo:

kismet

Se abrirá una ventana de kismet:



Si queremos ver la información por la consola de kismet le damos click en **[]Show Console**

Le damos click en Start.

INSTALACIÓN DE KISMET

Y kismet empieza a monitorer las redes WIFI.

